


بسمه تعالی

سافت کتاب های تصویری، مجله و بروشور دیجیتال

معرفی نرم افزار

Kvisoft Flip Book Maker Pro

ساخت کتاب های تصویری، کتاب های سه بعدی، مجله و بروشور دیجیتالی با قابلیت ورق زدن
(Flip Book)



مرکز بهداشت و درمان شهرستان دشتستان (وامد IEC)



تهیه و تنظیم :

اسماعیل ماجی زاده گان

با رواج روزافزون تأثیر کامپیوتر در مسائل روزمره، جهان با سرعت فزاینده ای به دنیای الکترونیک و دیجیتال تبدیل می شود. کتاب و چاپ و نشر نیز از این راه باز نمانده اند و ظهور نشر الکترونیک، این صنعت را دستخوش تحولی عظیم کرده است. کتاب الکترونیکی، پدیده ای پرطرفدار در این بین است و می رود تا نظام آموزش و اطلاع رسانی را با دگرگونیهای اساسی مواجه سازد.

در این راستا افزایش روزافزون هزینه های چاپ و نیز گسترش تبلت ها و موبایل های هوشمند با قابلیت های فراوان و سهولت حمل و نقل آنها باعث شده است که اقبال عمومی در توجه و استفاده از کتاب های الکترونیک افزایش یابد. به همین خاطر نرم افزارهای زیادی برای تهیه Ebook (کتاب الکترونیک) طراحی شده اند که هر کدام از آنها دارای مزایا و معایبی می باشند. در این میان نرم افزار Kvisoft Flip Book Maker Pro یکی از بهترین برنامه هایی است که به این منظور طراحی شده است.

Kvisoft Flip Book Maker Pro نرم افزاری کارآمد و قدرتمند است که به منظور کمک به کاربران در ساخت کتاب های تصویری، کتاب های سه بعدی، مجله و بروشور دیجیتالی با قابلیت ورق زدن (Flip Book) طراحی شده است. شما توسط این نرم افزار می توانید فایل های PDF خود را به راحتی به صفحاتی از نشریات دیجیتال با قابلیت های بسیار جالب تبدیل کنید. در واقع Kvisoft Flip Book Maker Pro یکی از بهترین روش ها در تبدیل فایل PDF به فلیپ بوک، ساخت کتاب عکس دیجیتالی زرق و برق دار، کتاب تصویری سه بعدی، فلیپ بوک عروسی، تولد، بچه گانه، کریسمس، آلبوم فلیپ، مجله ویدئویی و ... می باشد. این در حالیست که استفاده از این برنامه برای تمامی افراد و با هر سطحی از توانایی امکان پذیر است و فقط کفایت تصاویر، فایل های FLV ، SWF ، PDF را وارد برنامه کنید و سپس از میان قالب های موجود در برنامه، نمونه مورد نظر خود را انتخاب کرده و در نهایت آن را منتشر کنید.

بر همین مبنا در این مقاله قصد داریم شما را با روش ساخت یک کتاب الکترونیک زیبا و سه بعدی، آن هم با استفاده از توانمندی های مثال زدنی این نرم افزار بسیار ارزشمند آشنا نمائیم، پس با ما همراه باشید.

تهیه و نصب برنامه


در هنگام تهیه این مقاله، جدیدترین نسخه این نرم افزار ۳.۶.۶ می باشد که برای تهیه آن، به راحتی و با کمی جستجو در اینترنت و در میان سایت های فارسی می توانید نسخه های متنوع آن را به همراه شماره سریال یا کرک مربوطه دانلود نمایید. اگر هم مایل باشید می توانید نسخه رایگان ۳۰ روزه این نرم افزار را از سایت شرکت سازنده به آدرس زیر دانلود کنید:

<http://www.kvisoft.com/download>

روش نصب برنامه هم بسیار ساده بوده و با اندک تجربه ای می توانید آن را نصب نمایید.

ساخت کتاب الکترونیک


بعد از نصب با دابل کلیک بر روی آیکن نرم افزار در صفحه دسکتاپ، برنامه اجرا و با صفحه اصلی آن مطابق شکل زیر روبرو خواهیم شد:



قابل ذکر است، تهیه یک Ebook با این نرم افزار، به راحتی و فقط در چهار مرحله انجام می شود که به ترتیب توضیح داده می شود:


مرحله اول : افزودن محتوا و فایل (Add File)

برای افزودن محتوای کتاب مورد نظرتان، فقط کافیست بر روی دکمه Import PDF/ Video/ Image/ SWF در وسط صفحه کلیک نمایید (دکمه شماره ۱ در شکل بالا). در این حالت پنجره Open باز می شود که به کمک آن می توانید فایل PDF محتوای کتاب و یا تصویر، فلش و ... را وارد برنامه نمایید.




خوشبختانه این نرم افزار از گستره وسیعی از فایل های مختلف مانند FLV ، SWF ، PDF ، MP4 ، jpg ، png ، gif ، bmp و ... پشتیبانی می کند و این باعث می شود که فایل ها و تصاویر مختلفی را بتوانید وارد کتاب تولیدی خود نموده و تنوع بیشتری به محتوای آن بیافزایید. ضمن اینکه خود نرم افزار Kvisoft Flip Book Maker Pro هم دارای نمونه های متنوعی از کلیپ آرت و افکت های زیبا می باشد که به سادگی و با روش درآگ نمودن می توانید آنها را به محتوای کتاب اضافه نموده و به زیبایی هر چه بیشتر محصول نهایی خود آن بیافزایید.

بعد از انتخاب فایل PDF یا فلش و یا تصاویر مورد نظر خود، با کلیک بر دکمه Open ، پنجره زیر نمایان می شود که با کمک تنظیمات موجود در آن می توانید ابعاد کتاب خود را تغییر داده و به اندازه دلخواه (Custom) یا مطابق اندازه های صفحه اول تنظیم نموده و یا به کمک گزینه اول، تغییر ابعاد کتاب را به صورت اتوماتیک به خود نرم افزار واگذار نمایید.



در این رابطه پیشنهاد می شود در مراحل اولیه کار که تسلط کامل بر نرم افزار ندارید، تنظیم ابعاد کتاب را با انتخاب گزینه اول (اتوماتیک) به خود برنامه واگذار نمایید. سپس با کلیک بر روی دکمه Ok به مرحله بعد می رویم.

در این وضعیت اگر فایل Import شده از نوع PDF باشد، پنجره جدیدی به شکل زیر مشاهده خواهید نمود. در پنجره باز شده جدید، می توانید قسمتی دیگر از تنظیمات مورد نیاز خود را انجام دهید :



۲. مسیر فایل باز شده را نمایش می دهد که اگر مایل به دیدن محتوای فایل PDF مورد نظر هستید، می توانید از دکمه Open موجود در این قسمت استفاده نمایید.

۳. فایل PDF حاوی محتوای کتاب، بروشور یا ... مسلماً دارای چند صفحه مطلب یا عکس می باشد. شما با استفاده از گزینه های موجود در قسمت Page Ranges می توانید یا کل صفحات فایل را انتخاب نمایید (All) و یا فقط صفحات مورد نظر خود را انتخاب و شماره آن صفحات را در قسمت Custom درج نمایید تا فقط این صفحات انتخاب شده، در تهیه Ebook مورد استفاده قرار گیرند.

۴. در قسمت Page Quality می توانید کیفیت فایل تولیدی و در نتیجه حجم آن را به دلخواه انتخاب نمایید.

۵. اگر فایل PDF شما دارای تصاویر بود و بعد از تبدیل آن به Ebook، تصاویر آن به خوبی نمایش داده نشد، بهتر است در قسمت Conversion منوی کشویی Rasterize را باز نموده و از آپشن های Vector shapes و یا Vector shapes & text استفاده نمایید.

۶. با انتخاب این گزینه می توانید در مرحله بعدی، صفحات مختلف فایل PDF و یا انواع تصاویر وارد شده به برنامه جهت تولید بروشور را به صورت بندانگشتی مشاهده نمایید که این روش باعث سهولت در کار خواهد شد.

۷. اگر فایل PDF شما دارای تعدادی لینک می باشد، می توانید با فعال نمودن این گزینه، در کتاب تولیدی نهایی هم، از این لینک ها استفاده نمایید.


۸. با انتخاب این گزینه می توانید فهرستی از مطالب و صفحات برای کتاب خود درست کنید.

۹. در این قسمت با وارد کردن شماره صفحات در کادر مشخص شده و یا با جابجا کردن دکمه کشویی به سمت راست یا چپ، صفحات مختلف فایل PDF و یا تصاویر مختلف وارد شده به برنامه را مشاهده نمایید.

در نهایت با کلیک بر روی دکمه Ok، برنامه شروع به پردازش و وارد کردن صفحات مختلف فایل PDF (و یا تصاویر وارد شده) کرده و در نهایت محتوای کتاب به صورت تصاویر بندانگشتی در متن اصلی برنامه نمایش داده می شود.

در این مرحله با استفاده از دکمه Delete موجود در قسمت بالای برنامه، می توانید هر کدام از صفحات و یا تصاویری را که مایل هستید، حذف نمایید.

مرحله دوم : ویرایش صفحات (Page Edit)



با کلیک بر روی گزینه Page Edit در بالای صفحه اصلی می توانید برای تنظیمات مختلف صفحات کتاب، از گزینه های موجود در این قسمت استفاده نمایید.

این مرحله خود دارای چهار قسمت می باشد. در سمت راست بالا می توانید تصویر بندانگشتی صفحات وارد شده را مشاهده کنید. با کلیک بر روی هر تصویر بندانگشتی، آن صفحه انتخاب و سپس با کلیک بر روی علامت منفی (-) در بالای همین ستون می توانید آن صفحه را حذف کنید. همچنین کلیک بر روی علامت به اضافه (+) کنار آن نیز باعث می شود دوباره پنجره Open باز شده و می توانید فایل یا عکس دیگری را به پروژه خود اضافه کنید. با کلیک و دراگ بر روی دکمه کشویی بالای همین ستون نیز می توانید صفحه انتخاب شده را با بزرگنمایی، کوچکتر یا بزرگتر مشاهده نمایید.


ستون سمت راست پایین نیز برای انجام پاره ای دیگر از تنظیمات لازم کاربرد دارد. این قسمت دارای برگه ای به نام Elements می باشد که فهرستی از عناصری که به پروژه اضافه خواهد شد، در اینجا مشاهده می گردد که در این باره بعداً بیشتر توضیح داده خواهد شد.

قسمت وسط صفحه نیز نمایی از صفحه انتخاب شده را در ابعاد بزرگتر نمایش می دهد که با استفاده از عناصر موجود در قسمت چهارم (ستون سمت راست چپ) و دراگ کردن آنها (کشیدن)، می توان نمایی از صفحه و تغییرات حاصل از آن را مشاهده نمایید.

و بالاخره قسمت چهارم یا همان ستون سمت چپ را می توان یکی از مهمترین قسمت های این نرم افزار دانست. بدون تردید این قسمت دارای قابلیت هایی است که به جرأت می توان گفت یکی از مزایای مهم نرم افزار Kvisoft Flip Book Maker Pro است و آن را از سایر نرم افزارهای مشابه متمایز می نماید. این ستون دارای سه برگه (تب) می باشد :

برگه **Element** : همانطور که در بالا یادآوری شد، در ستون سمت راست بالا، با کلیک بر روی آیکن بندانگشتی هر کدام از صفحات کتاب می توان تصویر بزرگتر آن را در وسط صفحه مشاهده نمود. اکنون با استفاده از دکمه های موجود در ستون سمت چپ برگه **Element** می توان عناصر دیگری مثل صدا، تصویر، انیمیشن فلش، متن و ... را به صفحه مورد نظر خود اضافه نمود.

برگه **Clipart** : با انتخاب این برگه می توان از تعداد زیادی از کلیپ آرت های موجود در خود نرم افزار استفاده نموده و به راحتی با دراگ نمودن، آنها را به داخل صفحه مورد نظر از کتاب خود کشید و از آنها استفاده نمود. ضمناً با کلیک بر روی مثلث کوچک مقابل **Category** می توانید از دسته بندیهای مختلف این کلیپ آرت ها بهره برداری نموده و کلیپ مورد نظر خود را به سادگی انتخاب و استفاده نمایید.




برگه Effect : با کلیک بر روی این برگه می توانید از افکت های جالب، مثل بارش برف یا باران، حباب و ... در متن صفحه مورد نظر خود استفاده نمایید. در حقیقت کفیسیت بر روی تصویر افکت مورد نظر، در سمت چپ دراگ نموده و آن را به مکان دلخواه خود در متن صفحه بکشید.

مرحله سوم : Design

در این مرحله می توان با انتخاب قالب مورد نظر از میان انواع موجود در برنامه، شکل و شمایل کتاب خود را کاملاً تغییر داده و شکلی حرفه ای و زیبا به کتاب خود بدهید. برای اینکار کفیسیت بر روی برگه Style در ستون سمت چپ کلیک نموده و از میان نمونه قالب های موجود، نمونه ای را انتخاب و بر روی آن کلیک نمایید.

بدین ترتیب نرم افزار به طور اتوماتیک قالب انتخابی را در کتاب شما قرار داده و شکل آن را تغییر می دهد. همانطور که ملاحظه می فرمایید، در شکل زیر، از نمونه قالب Classic01 استفاده شده است.



همانطور که در تصویر قبل مشاهده می کنید علاوه بر متن کتاب در وسط صفحه، کلیدهای متنوعی در بالا یا پایین تصویر مشاهده می گردد که هر کدام دارای وظایفی می باشند. وظایفی همانند : رجوع به صفحه بعد یا قبل، مراجعه به آخرین صفحه یا اولین صفحه، چاپ، بزرگنمایی و کوچک نمایی، جستجو و ... برای اطلاع از وظایف هر دکمه کافیسست موس را چند لحظه بر روی دکمه مورد نظر نگه داشته تا شرحی مختصر از آن کلید (Tooltip) به زبان انگلیسی در کنار آن ظاهر شود. همچنین اگر مایل هستید که این شرح به زبان دیگر مثلاً فارسی نمایش داده شود، می توانید از قابلیت دیگر این برنامه استفاده نمایید که در بعضی از نسخه های قدیمی این نرم افزار وجود نداشت، و آن امکان ترجمه متن Tooltip دکمه ها به زبان های دیگر از جمله فارسی است. برای این منظور کافیسست در قسمت Design بر روی برگه Language (زبان) کلیک نمایید.

در عین حال برای ترجمه متن موجود در Tooltip هر دکمه نیز کافیسست بر روی علامت دو فلش سمت راست منوی کشویی Toolbar کلیک نمایید. بدین ترتیب فهرستی از دکمه های موجود در برنامه ظاهر می شود. ضمن اینکه جدولی با دو ستون مشاهده می کنید که در آن فهرستی از تمام دکمه های لازم برای تولید یک Ebook نمایش داده شده است. برای ترجمه متن Tooltip هر دکمه نیز کافیسست نام انگلیسی آن دکمه را پیدا و با درآگ کردن بر روی نام در ستون سمت راست، آن را انتخاب و سپس با تغییر زبان جاری کامپیوتر خود، ترجمه آن را به فارسی نوشت. در پایان هم بر دکمه زرد رنگ Save در پایین ستون کلیک نمایید.

قابل ذکر است برای تغییر زبان پیش فرض برنامه نیز، با کلیک بر روی دکمه Edit Language می توانید یکی از زبان های موجود در فهرست ظاهر شده را به عنوان زبان پیش فرض برنامه انتخاب نمایید. برای این کار کافیسست بر چک باکس کنار زبان مورد نظر (مثل عربی) تیک نموده و دکمه Save موجود در پایین ستون سمت چپ را کلیک نمایید. از این به بعد زبان پیش فرض برنامه، به نوع انتخابی تغییر می نماید. به علاوه اگر زبان فارسی را در فهرست زبان ها پیدا نمی کنید، می توانید با کلیک بر روی دکمه Add و از لیست جدید زبان فارسی (Fa) را انتخاب و مجدداً بر روی دکمه Add کلیک نمایید.


مرحله چهارم : Publish

و بالاخره در مرحله نهایی انتشار کتاب، بعد از اعمال تمام تغییرات مورد نظر، کتاب برای انتشار آماده می شود. ((ناگفته نماند نرم افزار Kvisoft Flip Book Maker Pro می تواند محتوای کتاب یا بروشورهای دیجیتالی را به فرمت های HTML (جهت سایت ها و وبلاگ های اینترنتی)، EXE (فرمت خوداجرا در برنامه های تحت ویندوز)، ZIP (فرمت فشرده)، APP (جهت سیستم عامل مکینتاش شرکت اپل) و Screen Saver (محافظ صفحه نمایش)، آماده نماید. این خصوصیت باعث سهولت در انتشار کتاب بنا به نظر و سلیقه شما می گردد. بخصوص که کتاب نهایی را به فرمت APP که مخصوص سیستم عامل مکینتاش بوده و امروزه در حال گسترش در کشور ما نیز می باشد، می توانید تهیه نمایید.

ضمناً اگر مایل به انتشار کتاب خود جهت اجرا در دستگاه های موبایل و تبلت نیز باشید، این برنامه می تواند اینکار را به راحتی برای شما انجام دهد که بعداً درباره آن توضیح داده خواهد شد.))



اکنون در مرحله نهایی، با توجه به سلیقه و نظر خود، بر روی یکی از دکمه های مورد نظر خود جهت انتشار در ستون سمت چپ کلیک نمایید.



ضمن اینکه در پنجره ظاهر شده، بعضی خصوصیات مثل نام کتاب، محل ذخیره نهایی آن و نیز ابعاد آن را به سلیقه خود می توانید تغییر دهید.

همچنین اگر فرمت HTML و یا ZIP برای خروجی نهایی انتخاب شود، گزینه ای با نام Also create mobile version را نیز مشاهده خواهید نمود که با فعال نمودن چک باکس کنار آن، می توانید نسخه ای از Ebook خود را جهت استفاده در دستگاه های موبایل با سیستم عامل IOS ، آندروئید و یا جاوا و نیز دستگاه آی پد، مشاهده نمایید.

قابل ذکر است اگر فرمت EXE را انتخاب کنید، در قسمت Option عبارت Generate auto – run file for CD را مشاهده خواهید نمود که با تیک زدن در چک باکس کنار آن، می توانید همزمان با تولید فایل اجرایی از کتاب خود، با رایت آن فایل و فایل اتوران ساخته شده، حالت اتوران آن را نیز در سی دی یا دی وی دی فعال نمایید.

در نهایت با فشردن کلید Start کتاب شما حاضر است.

تهیه و تنظیم : اسماعیل حاجی زاده گان